



Kurzanleitung zum Zertifikatsdownload über die bank21-Online-Filiale

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für die Nutzung der „**VR-Ident privat**“ Zertifikate entschieden haben. Nach der abgeschlossenen Zertifikatsbeantragung mit dem Kundenberater in Ihrer Bank stehen nun Ihre „**VR-Ident privat**“ Zertifikate zum Download auf Ihre VR-BankCard FinTS / VR-NetWorld-Card bereit.

Sofern Sie noch kein Online-Banking-Kunde mit Signaturkarte sind, lassen Sie sich bitte für die Nutzung von „**VR-Ident privat**“ Zertifikaten zur Teilnahme am Online-Banking mit der Signaturkarte durch den Kundenberater Ihrer VR-Bank freischalten. Zur Freischaltung Ihrer Signaturkarte nutzen Sie bitte die Anleitung „Elektronische Signatur“, die Sie ebenfalls vom Kundenberater Ihrer VR-Bank erhalten, bzw. auf der Homepage Ihrer VR-Bank zum Download bereitgestellt finden.

In 5 Schritten kommen Sie zu Ihrem Zertifikat

Melden Sie sich zunächst mit Ihrer Signaturkarte in der bank21-Online-Filiale an. Unter dem Reiter: „Service&Verwaltung“ finden Sie in dem Menüpunkte: „Signaturzertifikate verwalten“ die Seite: VR-Ident – Status zur Signaturkarte“ Wählen Sie hier bitte "Zertifikate laden“ aus. Bestätigen Sie zunächst die eingelegte Signaturkarte mit „Weiter“. Im Anschluss wird Ihnen der aktuelle Status Ihrer Signaturkarte angezeigt.

Der Downloadprozess findet in 5 Schritten statt, die nachfolgend im Detail beschrieben werden:

1. Überprüfung der Registrierungsdaten
2. Optionale Eingabe einer E-Mail-Adresse
3. Bestätigung der Sonderbedingungen für den Zertifizierungsdienst VR-Ident
4. Änderung der "Transport-PIN" und Bereitstellung der Zertifikate
5. Schreiben der Zertifikate auf die Karte

1. Überprüfung der Registrierungsdaten

Nachdem Sie "Neue Zertifikate laden" ausgewählt haben, werden alle für diese Karte beauftragten Zertifikatstypen mit den dazugehörigen Registrierungsdaten angezeigt.

Bitte überprüfen Sie nun die Registrierungsdaten:

- Ihr vollständiger Name wird mit dem „**VR-Ident privat**“ Zertifikat verbunden. Die Schreibweise Ihres Namens muss korrekt sein.
- Das Laufzeitende der auszustellenden Zertifikate entspricht dem Laufzeitende Ihrer Signaturkarte.
- Die beauftragten Zertifikatstypen müssen mit denen übereinstimmen, die durch den Kundenberater in der Bank registriert wurden.

2. Optionale Eingabe einer E-Mail-Adresse

Optional haben Sie nun die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben, die in das Zertifikat mit aufgenommen werden soll. Hierdurch können Sie Ihr Zertifikat für eine sichere E-Mail-Kommunikation zur Signatur und/oder Verschlüsselung verwenden.

Sobald eine E-Mail-Adresse eingegeben wurde, wird eine signierte E-Mail mit einem Bestätigungscode an die angegebene Adresse gesendet. Dieser Bestätigungscode muss der E-Mail entnommen und in der nachfolgenden Maske am Rechner eingegeben werden.

3. Bestätigung der Sonderbedingungen für den Zertifizierungsdienst VR-Ident

Nach der erfolgreichen Verifikation des Bestätigungscode aus Ihrer E-Mail Adresse, können Sie der Veröffentlichung Ihres Zertifikates zustimmen. Der Zertifikatsdownload erfolgt nur, wenn die „Sonderbedingungen für den Zertifizierungsdienst VR-Ident“, die Ihnen angezeigt werden, bestätigt wurden.

4. Änderung der "Transport-Signatur-PIN" und Erstellung der Zertifikate

Die Schlüssel für Ihre Zertifikate zur Authentifizierung und Verschlüsselung werden mit der sechsstelligen sogenannten „Ident-PIN“ (HBCI-PIN) geschützt.

Das Zertifikat für den Signaturschlüssel wird mit der sogenannten „Signatur-PIN“ geschützt.

Neu ausgelieferte Signaturkarten sind mit einer sogenannten „Transport-Signatur-PIN“ versehen. Diese PIN ist 5-stellig und muss durch Ihre persönliche 6-stellige PIN ersetzt werden.

Mit der „Transport-Signatur-PIN“ können Sie keine Signaturen erzeugen. Falls die „Signatur-PIN“ noch nicht aktiviert wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:

(Hinweis: Bei Karten mit einem Laufzeitende bis einschließlich 2012 werden Sie gefragt, ob Sie die Signatur-PIN schon einmal gewechselt haben.)

Für die Aktivierung der „Signatur-PIN“, geben Sie bitte an Ihrem Kartenleser die in der Maske am Rechner angezeigte fünfstellige „Transport-Signatur-PIN“ ein. Folgen Sie den Anweisungen an Ihrem Kartenleser und vergeben Sie eine von Ihnen selbst gewählte sechsstellige "Signatur-PIN", damit die Signaturfunktion nutzbar wird.

Das Erstellen der Zertifikate muss nun durch PIN-Eingabe am Kartenleser bestätigt werden. In der Maske wird angezeigt, welche PIN dazu einzugeben ist. Nach der PIN-Eingabe am Kartenleser bestätigen Sie bitte dort mit „OK“. Nun werden die Zertifikatsanfragen an die Zertifizierungsstelle gesendet und die Zertifikate werden erstellt.

5. Schreiben der Zertifikate auf die Karte

Im letzten Schritt bestätigen Sie das Einlegen Ihrer Signaturkarte nochmals mit "Weiter".

Ihre persönlichen Zertifikate werden nun auf die Karte geschrieben.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben erfolgreich Ihre persönlichen VR-Ident privat Zertifikate heruntergeladen.

6. Anwendung Ihrer Signaturkarte mit Zertifikat

Um Ihre VR-BankCard FinTS oder Ihre VR-NetWorld-Card in weiteren Anwendungen nutzen zu können, benötigen Sie noch die VR-Ident personal Software. Diese steht Ihnen ebenfalls in der bank21-Online-Filiale unter "Signaturzertifikate verwalten" als Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Ihrem persönlichen Zertifikat auf der VR-BankCard FinTS / VR-NetWorld-Card finden Sie auf unserer Internetseite www.vr-ident.de.